



SURE Cleaner & Degreaser

Umweltfreundlicher, konzentrierter starker Fettlöser und Bodenreiniger

Produktbeschreibung

SURE-Produkte sind Reinigungsmittel auf pflanzlicher Basis, zu 100% biologisch abbaubar sowie sicher in der Anwendung. SURE Cleaner & Degreaser entfernt schnell und zuverlässig sowohl Fett als auch Schmutz und ist geeignet für die meisten Küchenoberflächen (wie z.B. Küchenzubehör, Pfannen, Töpfe, Herd, Abzugshaube, Siebe, Wände, Türen, Abflüsse etc.). Das Produkt eignet sich auch für die Bodenreinigung und das Top-Stripping.

Eigenschaften

- Geeignet für die Reinigung aller stark verschmutzten Oberflächen
- Gute Oberflächenbenetzung
- Keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung, keine Gefährdung für Anwender

Vorteile

- Exzellente Wirtschaftlichkeit durch konzentriertes Produkt
- Kraftvoll gegen Fettablagerungen, hinterläßt eine saubere und glänzende Oberfläche
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Ressourcen, 100% biologisch abbaubar
- Zertifiziert nach EU Ecolabel

Anwendungshinweise

Spraymethode:

1. Füllen Sie die 750ml Sprühflasche mit Wasser und geben 7,5-10ml (1-1,3%) SURE Cleaner & Degreaser hinzu.
2. Entfernen Sie groben Schmutz vor der Reinigung.
3. Reinigungslösung auf ein feuchtes Tuch sprühen und die zu reinigende Fläche abwischen.
4. Oberflächen in Kontakt mit Nahrungsmitteln mit sauberem Wasser spülen und lufttrocknen lassen.

Eimermethode:

1. Dosieren Sie 10-15ml SURE Cleaner & Degreaser in einen mit kaltem Wasser gefüllten 10 L Eimer (Konzentration 1,0-1,5%).
2. Entfernen Sie groben Schmutz vor der Reinigung.
3. Tragen Sie die Reinigungslösung mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem Mopp auf.
4. Oberflächen in Kontakt mit Nahrungsmitteln mit sauberem Wasser spülen und lufttrocknen lassen.

Anwendungshinweise Gebäudereinigung

Maschine / Eimer: Große Flächen mit der Scheuersaugmaschine oder einem Mopp reinigen. Bei starken Verschmutzungen Reinigungslösung zuerst einwirken lassen.

Top stripping: Tragen Sie die Reinigungslösung mit der Scheuersaugmaschine/ dem Mopp auf, und lassen Sie diese für 5 Minuten einwirken. Reinigen Sie anschließend die Fläche.

Dosierung*

Füllen Sie das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Tank / Eimer.

Maschine / Eimer: 30 ml zu 10L Wasser (0,3%) dosieren. Starke Verschmutzungen: Bis zu 100ml (1%) zu 10L Wasser.

Top stripping: 200ml zu 10L Wasser (2%) dosieren.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*



EU Ecolabel: NL/020/045





SURE Cleaner & Degreaser

Technische Daten

Aussehen:	Farblose bis schwach gelbe Flüssigkeit
Duft:	Produktspezifisch
pH-Wert (pur):	> 11
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	~ 11
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02
Viskosität (mPa.s; 25°C):	≈ 25

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

SURE Cleaner & Degreaser eignet sich für den Einsatz auf allen Küchenoberflächen, außer weichen Metallen (wie z.B. Aluminium, Kupfer oder Messing).

Umweltinformationen

SURE Cleaner & Degreaser ist zu 100% biologisch abbaubar, nach OECD-Test 301B. Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 648/2004/EG. SURE Cleaner & Degreaser ist mit der Lizenz (EU: NL/020/045) ausgezeichnet, die die EU-Ecolabel Kriterien als umweltfreundliches Produkt erfüllt.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 27/02/2023 de-DE (K00208)